

LE TOILETTAGE DU CANICHE EN SCANDINAVE

MATÉRIEL

- **Carde et peigne** pour le démêlage
- **1 Tondeuse + ses têtes de coupe :**
 - 1 mm** pour le museau
 - spéciale pieds** pour les pieds (ou à défaut la 1 mm standard)
 - 5 mm** pour le dos et le cou
- **Des ciseaux :** courbés ou droits, petits ou grands suivant l'habitude de l'utilisateur
- **Sans oublier le coupe ongle, la pince à nettoyer les oreilles...etc...**

Rappel: la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 interdit l'appellation de race à tout chien non inscrit à un livre généalogique reconnu par le Ministre de l' Agriculture.

Le chien figurant dans cette fiche technique n'étant pas inscrit au L.O.F. (Livre des Origines Français) Il ne sera qu'un chien de "type caniche". En effet, le club de race ne reconnaît pas le caniche aux couleurs panachées. Il est important de rappeler que les caniches du XVIIIème siècle étaient pratiquement tous panachés. Les couleurs uniformes dans cette race n'existant pratiquement pas. Seules les images illustrant Marie-Antoinette montrent des caniches blancs. Il est fort possible que les caniches unicolores devaient être réservés aux nobles et devaient être un signe de "pureté" comme l'étaient les chevaux "blancs" pour les gens de l'aristocratie.

La Scandinave est une toilette qui est très répandue dans les pays évidemment du nord, mais aussi aux États Unis.

Elle est souvent réalisée pour les chiens d'élevage mais également pour les chiens de particuliers. Cette toilette présente un gros avantage puisqu'il n'y a pas d'emmêlage possible au niveau des oreilles et de la queue puisqu'elles sont rasées. Elle permet de bien mettre en valeur la morphologie du chien puisque l'on va tenir compte de la taille du chien, des angulations avant et arrière et de la sortie d'encolure du chien; elle privilégie donc vraiment la forme typique du caniche; cette toilette est une légère caricature de cette forme.

Il est important de rappeler qu'il est plus difficile de toiletter un chien "taché" parce que les taches sont asymétriques et pour faire quelque chose de symétrique sur une robe asymétrique, il est indispensable de faire attention à faire des gestes, toujours les mêmes et avec une précision qui tient compte de la morphologie.

Les parties à tondre :

Le museau (1 mm) :

Cette partie est totalement identique à la toilette "moderne". Commencer donc au niveau du stop, partir jusqu'à l'extrémité de la truffe, faire le dessous des yeux, puis les joues. Partir ensuite de l'orifice de l'oreille jusqu'à la pointe externe de l'oeil .

Bien dégager l'orifice de manière à limiter les problèmes dûs aux épillets en été.
Puis, la gorge doit être dégagée en totalité jusqu'à la glotte ("pomme d'Adam") pour former un triangle ou un rectangle (au choix).
Le museau se fait à rebrousse poil de manière à ce qu'il soit le plus ras et le plus net possible.

Les pieds (1 mm) :

Le pied est dégagé dans sa totalité.
Il est important de ne jamais raser derrière le gros coussinet plantaire de façon à ce que la masse du poil de la patte ne donne pas l'illusion de trop remonter.

La queue (1 mm) :

Avant de raser la queue, commencer par dégager l'insertion de queue. Pour connaître l'emplacement où se dégage l'insertion de queue, lever la queue du chien, poser le chien en statique et pincer entre les doigts l'endroit où la queue sort du corps. Raser uniquement ce qui est tenu entre les doigts pour dégager l'insertion de queue.
Une fois l'insertion de queue dégagée, raser le reste de la queue dans le sens du poil.

Les oreilles (1 mm) :

Tondre l'oreille à l'intérieur et à l'extérieur en partant du dessus de l'oreille jusqu'à son extrémité. A l'aide de vos ciseaux, parfaire également les contours des oreilles.
Il existe une variante pour les oreilles : garder des franges en bout de l'oreille comme pour un Cocker Américain.

Les toiletteurs Scandinaves



connaissent très bien la morphologie des chiens et tiennent vraiment compte des épaules, de la poitrine, du dos et la toilette sera structurée réellement en fonction de la morphologie et non pas en fonction de l'aspect "velours" de la toilette finalisée.

le site francophone du chien



Après les parties tondeuses, la toilette se décomposera de la manière suivante: Commencer par dessiner une ligne de dos bien droite, creuser ensuite les angulations arrière pour les faire ressortir, toiletter la patte, travailler le parallélisme des pattes arrières, travailler la taille du chien, la profondeur de la poitrine et enfin la forme des angulations avant et le placement d'épaule que l'on tracera avec une paire de ciseaux le long de l'encolure pour faire apparaître un emplacement d'une épaule oblique comme elle doit l'être. Et pour parfaire le tout, l'encolure sera sublimée par un peu plus de poils qu'à l'accoutumée, à savoir qu'elle commencera pratiquement légèrement après les épaules de façon à faire ressortir une sortie d'encolure un peu plus importante qu'elle n'est en réalité.. N'oubliez pas que votre sortie d'encolure, comme l'ensemble de la toilette, sera légèrement caricaturée.



...il est indispensable pour un toiletteur de s'intéresser aux races qu'il toilette en lisant et comprenant leurs standards Malheureusement, beaucoup de personnes s'improvisent toiletteur en se prenant pour des blanchisseurs de chiens, mais en fait ce n'est pas tout à fait la même chose...

Le dos :

A l'aide de vos ciseaux, partir tout droit au niveau de la croupe de manière à ce que le dos soit le plus droit possible.

Les fesses :

Il existe à ce niveau 2 possibilités :

- soit dessiner une fesse pointue
- soit tenir compte de l'os iliaque qui se trouve dessous et toiletter exactement en fonction de celui-ci, c'est-à-dire que chaque pointe va servir de repère pour tracer une ligne et à ce moment-là donner l'exacte morphologie du chien.

L'angulation arrière :

Dégager l'angulation arrière en la symbolisant



Les pattes postérieures :

Faire des bols au niveau du bas des pattes, pour cela relever les poils de manière à ce qu'il y ait un volume mais qu'ils ne traînent pas par terre. Pour cela, utiliser la pointe du jarret comme repère. Il est impératif que le rebord du bol arrive à la hauteur de la pointe du jarret. Si le rebord du bol n'arrive pas à la hauteur de la pointe du jarret, le bol va tomber au bout de quelques jours. Effectivement, quand vous allez vendre la toilette, le poil, sous l'effet du brushing va se tenir alors que 3 jours après, il tombera laissant derrière lui un client mécontent. Tandis que lorsque le rebord du bol arrive à la hauteur de la pointe du jarret, les poils tiennent et ne s'emmêlent pas puisque le poil est relativement court et que la masse de poil se situe tout autour de la pointe du jarret. La partie inférieure au rebord du bol est relativement courte, donnant un aspect de volume, c'est un trompe l'oeil identique à celui utilisé sur les Cockers Américains.

La ligne qui se trouve derrière le jarret ne sera jamais oblique, cela dénoterait un problème grave de morphologie.

Marquer ensuite la face avant de la patte postérieure en arc de cercle de manière à conserver un genou.

Le parallélisme des pattes postérieures :

Travailler ensuite le parallélisme intérieur des pattes. En effet il est important que, lorsque votre chien marche et que vous regardez l'intérieur des pattes, cela soit bien parallèle. Si tel n'est pas le cas, votre chien ressemblera à Lucky Luc, ce qui n'est pas du tout le but recherché.

La taille et la poitrine :

Marquer ensuite la taille. Pour cela, aplatir la fesse sur le côté (cuisse) qui ne devra pas être bombée mais plate. Cette opération donnera, à la toilette, un aspect plus géométrique que sur une toilette habituelle.

Il est impératif de bien marquer la taille du chien, exactement comme pour la toilette du moderne. Cette partie sera taillée de manière à faire ressortir une poitrine profonde et non pas lourde. Pour cela, contrairement à ce qui est fait habituellement, dessiner une ligne convexe (demi-cercle vers le haut). Il est bon de rappeler que la taille ne se situe pas au niveau du grasset mais, entre le grasset et les dernières côtes.

Les épaules :

Toucher l'emplacement exact de la pointe de l'épaule. Dessiner une ligne pour souligner l'emplacement de l'épaule puis descendre pour marquer la forme des aplombs à l'avant (qui dit aplomb dit droit).

Tailler ensuite de la pointe de l'épaule jusque sous l'oreille en marquant l'emplacement oblique de l'épaule.



le site francophone du chien



Les pattes antérieures :

Faire des bols au niveau du bas des pattes, pour cela relever les poils de manière à ce qu'il y ait un volume mais qu'ils ne traînent pas par terre. Pour cela, utiliser comme repère la hauteur des bols des pattes postérieures (pointe du jarret) de manière à obtenir 4 bols identiques.



La sortie d'encolure :

Toiletter maintenant la sortie d'encolure, pour cela aplatir légèrement le long du cou et ne quasiment pas toucher aux poils qui se trouvent sur l'encolure elle-même mais simplement les égaliser pour sublimer cette sortie d'encolure.

Le casque :

Ne faites pas l'erreur qui est souvent commise par les toiletteurs, c'est-à-dire de laisser beaucoup de volume devant les yeux, volume qui tiendra 3 ou 4 jours grâce au brushing mais qui retombera sur les yeux du chien incitant la propriétaire de ce dernier à lui couper cette mèche indésirable. En effet, il est très rare que le client revienne vous voir pour que vous rectifiez votre "erreur", il coupera donc lui-même la mèche indésirable et ira éventuellement, la fois suivante, chez votre collègue pour ne plus revenir chez vous.

L'idéal est donc de faire comme le font les Allemands ou les Scandinaves, c'est-à-dire en cintrant le casque sur les côtés et sur le devant (comme tous les casques devraient d'ailleurs être faits), c'est-à-dire bien court sur les côtés et le devant de manière à ce que cela tienne.



Toilettage exécuté par Alain Treins

Propos recueillis par Philippe OLIVERO.